



EINRICHTUNG EINES **CGM KIM-KONTOS** IN OUTLOOK

KIM

Version: 2.0 | Stand: Dezember 2023

Synchronizing Healthcare




CompuGroup
Medical

1. EINRICHTUNG CGM KIM-KONTO


Stellen Sie sicher, dass das CGM KIM-Clientmodul gestartet ist und der Konnektor eine Verbindung zur Telematikinfrastruktur aufgebaut hat.

Starten Sie nun Outlook und öffnen Sie über **Datei** das Startmenü, um zu den **Kontoinformationen** zu gelangen. Über den Button **Konto hinzufügen** starten Sie die Einrichtung.



2. EINTRAG CGM KIM-ADRESSE


Tragen Sie die CGM KIM-Adresse ein und öffnen Sie die **erweiterten Optionen**.



3. ERWEITERTE OPTIONEN


In den erweiterten Optionen setzen Sie den Haken bei **Ich möchte mein Konto manuell einrichten**.

Klicken Sie anschließend auf **Verbinden**.



4. ERWEITERTES SETUP

Wählen Sie das Icon **POP**.



5. POP-KONTOEINSTELLUNGEN

In den nun geöffneten Einstellungen müssen folgende Felder konfiguriert werden:

Eingehende E-Mail

- **Server:** Der Rechnername des Rechners, auf dem das CGM KIM-Clientmodul ausgeführt wird.
Öffnen Sie dazu die Konsole von Windows und geben sie „Hostname“ ein.
- **Port:** 8995 (abhängig von der CGM KIM-Clientmodul-Konfiguration)
- Setzen Sie einen Haken bei **Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS)**.

Ausgehende E-Mail

- **Server:** Der Rechnername des Rechners, auf dem das CGM KIM-Clientmodul ausgeführt wird.
Öffnen Sie dazu die Konsole von Windows und geben sie „Hostname“ ein.
- **Port:** 8465 (abhängig von der CGM KIM-Clientmodul-Konfiguration)
- Verschlüsselungsmethode: **SSL/TLS**

Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

POP-Kontoeinstellungen
testcenter-0026@cgm-ref.komle.telematik-test (Nicht Sie?)

Eingehende E-Mail
Server: localhost Port: 8.995
☒ Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS)
☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Ausgehende E-Mail
Server: localhost Port: 8465
Verschlüsselungsmethode: SSL/TLS
☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Nachrichtenzustellung
☒ Vorhandene Datendatei verwenden
Durchsuchen...

Zurück Weiter

6. WEITERE EINSTELLUNGEN

Geben Sie nun das Passwort ein, das Sie im Registrierungsprozess festgelegt haben und bestätigen Sie die Eingabe mit **Verbinden**.

Es folgt eine Sicherheitswarnung, die mit **Ja** bestätigt werden muss.

POP-Kontoeinstellungen

Kennwort
[Empty password field]

Zurück Verbinden

Internetsicherheitswarnung

Von dem Server, mit dem Sie verbunden sind, wird ein Sicherheitszertifikat verwendet, das nicht überprüft werden kann.
Der Zielprinzipalname ist falsch.


Zertifikat anzeigen...

Möchten Sie diesen Server weiterhin verwenden?


Ja Nein

7. EINGABE BENUTZERNAME POSTEINGANGSSERVER

Tragen Sie nun den Benutzernamen des Posteingangs-servers ein. Das Kennwort muss nicht erneut eingegeben werden.



Der Benutzername des Posteingangsservers setzt sich wie folgt zusammen:



Aufbau Benutzername für Posteingangs-Server:

<KIM-Adresse>#pop3-kim.tm.kim.telematik:995#<MandantID>#<ClientID>#<WorkplaceID>#<UserID>#<Konnektor-ID>

Beispiel:

Praxis-Dr-Mustermann@tm.kim.telematik#pop3-kim.tm.kim.telematik:995#M1#CS1#WP1#U1#KONNEKTOR1

Hinweis:

Die Werte für <MandantID>, <ClientID> und <WorkplaceID> entnehmen Sie bitte Ihrer Konnektor-Konfiguration. In der Regel können Sie für <UserID> einen beliebigen Wert benutzen, z. B. „U1“.

Mit der Konnektor-ID kann der Konnektor für die KIM-Kommunikation ausgewählt werden. Die Konnektor-ID muss entsprechend im CGM KIM-Clientmodul angelegt sein. Ist nur ein Konnektor im CGM KIM-Clientmodul angelegt, ist die Konnektor-ID optional.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

8. EINGABE BENUTZERNAME POSTAUSGANGSSERVER

Tragen Sie nun den Benutzernamen des Postausgangsservers ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Das Kennwort muss nicht erneut eingegeben werden.

Der Benutzername des Postausgangsservers setzt sich wie folgt zusammen:

Aufbau Benutzername für Postausgangs-Server:


<KIM-Adresse>#smtp-kim.tm.kim.telematik:465#<MandantID>#<ClientID>#<WorkplaceID>#<Konnektor-ID>

Beispiel:

Praxis-Dr-Mustermann@tm.kim.telematik#smtp-kim.tm.kim.telematik:465#M1#CS1#WP1#KONNEKTOR1


Hinweis:

Die Werte für <MandantID>, <ClientID> und <WorkplaceID> entnehmen Sie bitte Ihrer Konnektor-Konfiguration. Mit der Konnektor-ID kann der Konnektor für die KIM-Kommunikation ausgewählt werden. Die Konnektor-ID muss entsprechend im CGM KIM-Clientmodul angelegt sein. Ist nur ein Konnektor im CGM KIM-Clientmodul angelegt, ist die Konnektor-ID optional.



9. VORGANG ABSCHLIESSEN

Mit Klick auf **Vorgang abgeschlossen** wird das Konto hinzugefügt.





10. KONTOEINSTELLUNGEN

Gehen Sie über das Startmenü in die Kontoeinstellungen. Klicken Sie hierfür auf **Datei** und dann auf **Kontoeinstellungen**.

Wenn sie mehr als ein Konto in Outlook besitzen, wählen Sie das soeben eingerichtete Konto aus der Liste aus.

Wählen Sie die Schaltfläche **Servereinstellungen**.



11. AUSGEHENDE E-MAIL


Klappen Sie das Menü **Ausgehende E-Mail** durch Klick auf den Reiter aus.

Setzen Sie zunächst einen Haken bei **Mein Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung** und wählen Sie dann **Mit Benutzernamen und Kennwort anmelden**.

Tragen Sie bei **Benutzername** die CGM KIM-Adresse aus Punkt 8 und bei **Kennwort** das von Ihnen im Registrierungsprozess vergebene Kennwort ein.


Wenn Sie mit Ihrem CGM KIM-Account große Nachrichten versenden wollen, erhöhen Sie den Servertimeout (max. 10 Minuten).

Bestätigen Sie die Eingaben mit **Weiter**.



12. VORGANG ABSCHLIESSEN


Mit einem Klick auf **Vorgang abgeschlossen** bestätigen Sie die erfolgreiche Aktualisierung.



13. HINWEIS AUF SICHERHEITS-MELDUNGEN


Bei jedem Start von Outlook und gegebenenfalls zwischendurch erscheint die nachfolgende Sicherheitsmeldung.

Bestätigen Sie diese Meldung mit **Ja** und folgen Sie den Anweisungen im Dokument „CGM-KIM-Vertrauensstellung zwischen Outlook und CGM KIM-Clientmodul herstellen.pdf“.




14. EINRICHTUNG DES KIM-ADRESSBUCHS

Um das KIM-Adressbuch einzurichten, klicken Sie zunächst auf **Datei** und dann auf **Kontoeinstellungen**.



Wechseln Sie anschließend zum Reiter **Adressbücher** und klicken Sie auf **Neu**.



Standardmäßig ist **Internetverzeichnisdienst (LDAP)** ausgewählt.

Klicken Sie auf **Weiter**.

Tragen Sie bei **Servername** die IP-Adresse des Konnektors ein.

Unter **Weitere Einstellungen** kann der **Anzeigename** des Adressbuchs angepasst werden.

Erfolgt die Kommunikation mit dem Konnektor per TLS (Transport Layer Security), setzen Sie unter Verbindungsdetails einen Haken bei **Secure Socket Layer verwenden**. Der Port unter **Anschluss** wird automatisch auf 636 geändert.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Ok**.

Klicken Sie im anschließenden Fenster auf **Weiter** und dann auf **Fertigstellen**.

15. WICHTIGER HINWEIS ZUR NUTZUNG DER BCC-FUNKTIONALITÄT

Auf die Nutzung der bcc-Funktionalität (blind carbon copy) sollte verzichtet werden, da technisch nicht ausgeschlossen ist, dass Nachrichtenempfänger ggf. auch alle bcc-Empfänger der Nachricht ermitteln können.



EINRICHTUNG EINES **CGM KIM-KONTOS** IN OUTLOOK

CompuGroup Medical Deutschland AG

Division Connectivity

Maria Trost 21 | 56070 Koblenz

T +49 (0) 261 8000-2320

F +49 (0) 261 8000-2399

cgm.com/ti

Synchronizing Healthcare



CompuGroup
Medical